



LA PIATTAFORMA DIGITALE PER I BENI CULTURALI PIEMONTESI

Importazione dati museali

Versione 2 / 2021



SOMMARIO

1	Introduzione	3
2	Struttura gerarchica.....	3
3	Regole per la corretta compilazione dei campi nel file template_PATRIMONIO_import.xls.....	4
3.1	Identificativo Import.....	6
3.2	Identificativo Parente e Parent_id.....	6
4	Validazione del file template_PATRIMONIO_import.xls.....	7



1 Introduzione


Il documento fornisce le istruzioni necessarie per la compilazione e la successiva importazione di dati di natura museale nel sistema Mèmora.

L'importazione sarà effettuata utilizzando uno tra i seguenti file dedicati alla tipologia di scheda che si vuole importare: **A, FF, FK, MI, PST, BDI, BDM, D, F, OA, S**.

Nel seguente documento si fa riferimento ad un generico file **template_PATRIMONIO_import.xls** che dovrà essere compilato secondo il tracciato e le regole di formattazione dei dati descritte nel presente Manuale.

2 Struttura gerarchica

La struttura gerarchica in Mèmora presenta un **nodo radice** immediatamente dipendente dal nodo principale che rappresenta l'ente aderente.



Il CSI assegnerà ad ogni Ente un valore numerico da inserire nel campo preposto del **template_PATRIMONIO_import.xls** che esprime il **nodo radice** a cui le schede da importare saranno assegnate nel caso in cui siano direttamente dipendenti dallo stesso e quindi da posizionare nel più alto livello di appartenenza; se invece si tratta di **schede gerarchicamente legate**, dovranno essere inserite **in ordine nel file xls di dati** e si dovrà indicare nel campo dedicato l'**identificativo padre** a cui si riferisce la scheda da importare.



3 Regole per la corretta compilazione dei campi nel file template_PATRIMONIO_import.xls

Nome Campo	Tipo Campo	Significato/Riferimento	Regole per la compilazione
Identificativo Import	Stringa di testo	Identificativo univoco della scheda per l'intera riga di importazione	Inserire i primi quattro caratteri o l'acronimo dell'ente che effettua l'importazione dei dati + stringa identificativa definita dall'ente + valore numerico progressivo. Es: (Museo XXX): MuseoXXXImport0001
Tipo Scheda	Tendina a valori		Selezionare il valore dalla tendina
Identificativo Parente (-> Identificativo Import)	Stringa di testo	Identificativo della scheda padre	Se la scheda è gerarchicamente "figlia", inserire il valore presente nella colonna "Identificativo Import" della scheda immediatamente superiore Es. MuseoXXXImport001 (Il campo è mutuamente esclusivo con il campo "parent id")
parent id	Numerico	Identificativo della scheda padre	Se la scheda è gerarchicamente figlia di un nodo radice inserire il valore numerico fornito dal CSI (Il campo è mutuamente esclusivo con il campo "Identificativo Parente")
Titolo	Stringa di testo	Titolo della scheda	Inserire un valore
Ente Schedatore	Stringa di testo	Identificativo dell'Ente Schedatore	Il campo è di tipo "Ente" inserire al termine della stringa il carattere "," (virgola), il sistema identifica l'ente considerando il nome completo fino alla virgola. Es. Museo XXX,
Ente Competente	Stringa di testo	Identificativo dell'Ente Competente	Il campo è di tipo "Ente" inserire al termine della stringa il carattere "," (virgola), il sistema identifica l'ente considerando il nome completo fino alla virgola. Es. Museo XXX,
NCTN Guarini	Stringa di testo	Se la scheda è stata censita in precedenza nel sistema GUARINI, riportare il valore NCTN in questo campo	Inserire un valore della lunghezza massima di 8 caratteri
RVEL Guarini	Stringa di testo	Se la scheda è stata censita in precedenza nel sistema GUARINI, riportare il valore RVEL in questo campo	Inserire un valore
Definizione OGTD	Tendina a valori	Definizione dell'oggetto. Campo valido per le tipologie di schede: A, FF, FK, MI, PST, BDM, D, F, OA, S	Selezionare il valore dalla tendina. ATTENZIONE: attendere il caricamento dei valori presenti all'interno della tendina e scorrere l'elenco dall'inizio



Nome Campo	Tipo Campo	Significato/Riferimento	Regole per la compilazione
Denominazione (DBD)*	Stringa di testo	Denominazione Campo valido esclusivamente per la tipologia di scheda: BDI	Inserire un valore
Regione (PVCR)/ *BDI (PRVR)	Stringa di testo	Regione	Inserire un valore
Provincia (PVCP)/ *BDI (PRVP)	Stringa di testo	Provincia	Inserire un valore
Comune (PVCC)/ *BDI(PRVC)	Stringa di testo	Comune	Inserire un valore
Denominazione spazio viabilistico (LDCU)/ *BDI (PRVL)	Stringa di testo	Indirizzo	Inserire un valore
Stato di conservazione (STCC)	Tendina a valori	Stato di conservazione	Selezionare il valore dalla tendina
Data (STCD)	Stringa di testo	Data dello stato di conservazione	Inserire valore data nel formato YYYY-MM-DD
Nome compilatore (CMPN)	Stringa di testo	Nome compilatore	Inserire un valore
Data (CMPD)	Stringa di testo	Data compilazione	Inserire valore data nel formato YYYY-MM-DD
type_id	Campo Bloccato	È valorizzato dalla selezione della tendina	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
tsk	Campo Bloccato	È valorizzato dalla selezione della tendina	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
deno	Campo Bloccato	È valorizzato dalla compilazione del campo	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
def	Campo Bloccato	È valorizzato dalla selezione della tendina	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
pvcr	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
pvcp	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
pvcc	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
ldcu	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
perBDI_PRVR	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
perBDI_PRVP	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
perBDI_PRVC	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO
perBDI_PRVL	Campo Bloccato	È valorizzato automaticamente dal campo dedicato	NON DEVE ESSERE MODIFICATO



3.1 Identificativo Import

Il campo indica l'identificativo univoco della scheda da importare e sarà valorizzato con:

- acronimo dell'ente che esegue l'import dei dati
- una stringa identificativa definita dall'ente
- un valore numerico progressivo

Es: (Museo XXX) → MuseoXXXImport0001



Nota bene

Se durante la compilazione del campo viene indicato un valore che è già stato usato, i campi con valori ripetuti sono colorati di ROSSO, indicando che è necessaria una correzione del valore.

3.2 Identificativo Parente e Parent_id

I campi sono utilizzati dalla funzione di importazione per generare l'alberatura gerarchica delle schede che saranno importate.

I due campi sono mutuamente esclusivi, secondo le seguenti differenze:

- **Parent_id**: indica il valore del nodo radice a cui deve essere legata la scheda da importare.
- **Identificativo parente**: indica l'identificativo della scheda superiore nel caso di scheda componente "figlia" di un'altra scheda.



Nota bene

*Se durante la compilazione del campo **Identificato parente** è usato nella stessa riga un valore uguale al campo **Identificativo Import**, il campo è ROSSO e indica che è necessaria una correzione del valore.*

*I due campi usati per generare l'alberatura gerarchica sono **mutuamente esclusivi**, quando uno dei due è compilato, l'altro viene automaticamente colorato di rosso con uno sfondo, in modo da indicare l'esclusività nella compilazione.*



4 Validazione del file template_PATRIMONIO_import.xls

Al termine della compilazione, il file template_PATRIMONIO_import.xls correttamente compilato secondo le istruzioni dei capitoli precedenti deve essere inviato al CSI (assistenza.memora@csi.it) per la verifica dell'esatta formattazione e validazione dei dati in esso contenuti.

Le successive operazioni di migrazione dei dati su Mèmora saranno previste e concordate secondo il calendario delle attività pianificate.